
Instellingen

Zodra je de addon installeert vanuit de plugin-pagina in WordPress (WP-Admin), zul je zien dat er een extra tabblad verschijnt in de instellingen van de plugin.

Wanneer je naar Open Data RDW in het menu navigeert, vind je het extra tabblad ***Reistijd berekenen***.

In dit tabblad zie je een aantal instellingen.

Veld	Omschrijving
Licentie	Je hebt - los van de licentie van de RDW PRO plugin - een extra licentie ontvangen voor de addon. Voer deze hier in.
Locatie	Geef hier de locatie in waar je gevestigd zit. Google heeft deze locatie nodig om een reistijd te berekenen vanaf de website bezoeker naar jou toe.
Google API Key	Om de plugin correct te laten functioneren heb je een Google Distance API Key nodig. De link om de key aan te vragen vind je onder het veld (of klik hier].



Gebruik van plugin

Je kunt de plugin op een tweetal manieren gebruiken. Beide via een shortcode. Het gaat in dit geval om de volgende shortcodes:

```
[traveltime weergave="afstand"]
[traveltime weergave="tijd"]
```

Het verschil zit ‘m in de data die de shortcode (en dus de plugin) teruggeeft. Zoals je uit de shortcode kunt opmaken is dat of de tijd óf de afstand.

De tijd en afstand wordt berekend aan de hand van de locatie van de bezoeker (HTML5) naar het adres ingegeven in de instellingen. De bezoeker dient akkoord te geven op het ophalen van de locatie via HTML5.

De shortcode(s) kun je gebruiken in pagina’s, berichten, custom post types en widgets.

Voorbeelden

Je zou de shortcode kunnen gebruiken om bezoekers te triggeren (snel) langs te komen. Denk hierbij aan :

- Hallo Piet. Je kunt over 30 minuten bij ons terecht in de werkplaats.
- Hallo Sanne. Je bent slechts drie minuten van ons verwijderd
- Hallo Klaas. Aangezien je dicht in de buurt bent, kunnen we vandaag je APK nog uitvoeren. Kom je langs?

Revisie #1
Aangemaakt: 24 november 2020 16:02:28 door Tussendoor
Bijgewerkt: 24 november 2020 16:05:10 door Tussendoor